

was Sie benötigen

untermStrich setzt grundsätzlich folgende rechnerkonfiguration voraus:

- microsoft windows 98
microsoft windows ME
microsoft windows NT 4.0 /servicepack 6a
microsoft windows 2000
microsoft windows XP (home bzw. professional edition)
microsoft windows vista
- 256 MB Hauptspeicher, empfohlen 512 MB
- Prozessor empfohlen ab Pentium-3
- ca. 50 MB Plattenkapazität auf jedem Arbeitsplatzrechner, ab 25 MB Plattenkapazität für die Datenbank, zuzüglich ca. 10 MB pro Mitarbeiter und Jahr
- installiertes Netzwerksystem, wenn von mehreren Arbeitsplätzen mit untermStrich gearbeitet werden soll. Das **Netzwerk** bzw. der **Server** muss **Record-Locking** unterstützen.

Wollen Sie die **e-mail-funktionalität** von untermStrich nutzen, benötigen Sie **zusätzlich** zur grundlegenden Ausstattung:

- **einen MAPI-kompatiblen email-client** an den Arbeitsplätzen, an denen die email-funktionalität von untermStrich genutzt werden soll.

Wollen Sie die **Datenbankreplikation** über **Wählleitungen** verwenden, benötigen Sie **zusätzlich** zur grundlegenden Ausstattung:

- einen **dfü-server**, der eingehende Anrufe der Filialen annimmt und die Verbindung zur Datenbank herstellt.
- **dfü-software** (in Windows integriert) und die **Konfiguration** dieser Komponente, damit in den dfü-server der zentrale von jeder Filiale ausgewählt werden kann und eine Netzwerkverbindung aufgebaut wird.
- verwenden Sie eine **ISDN-Telefonanlage**, überprüfen Sie, ob die Anruferkennungen (Sprache, Daten oder Fax) auch an die **Nebenstellen** übermittelt werden, ansonsten kann es dazu kommen, dass Datenanrufe von der ISDN-Computerhardware nicht erkannt werden und keine Netzwerkverbindung aufgebaut werden kann.
Diese Frage klären Sie bitte mit dem **Support Ihrer Telefonanlage**.

Das untermStrich Installationsprogramm gibt Ihnen die Möglichkeit, den Installationspfad anzugeben. Wie Sie weiter vorgehen, um die Installation durchzuführen, wird in den folgenden Abschnitten näher behandelt.